

# DOCUMENTATION

## REFERENCES

### Paramètres utilisateurs

Table: \_secusrpar

Liste des paramètres utilisateurs:

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
SECUSR_LOGIN		texte	_secusr	Login de l'utilisateur	Description/Informations
SECUSR_FNAME		texte	_secusr	Nom	Description/Informations
SECUSR_LNAME		texte	_secusr	Prénom	Description/Informations
SECUSR_MAIL	texte	_secusr	Email	Description/Informations	
SECUSR_SECGRPID		combo	_secusr	Groupe	Description/Sécurité
SECUSR_PWD		texte	_secusr	Mot de passe	Description/Sécurité
SECUSR_LOCK		booléen	_secusr	Verrouillé	Description/Sécurité
SECUSR_SUPER		booléen	_secusr	Super utilisateur	Description/Sécurité
SECUSR_VAL		date	_secusr	Date d'expiration	Description/Sécurité
SECUSR_HOST		texte	_secusr	Restriction d'ip	Description/Sécurité
FIXEDUSER		booléen	_secusrpar	Réserver une session pour ce compte	Description/Sécurité
MULTIUSER		Numeric	_secusrpar	Autoriser les sessions multiples sur ce compte	Description/Sécurité
COMPAGNON_PORT		Numeric	_secusrpar	Port de communication pour Compagnon	Description/Sécurité
COMPAGNON_HOST		Numeric	_secusrpar	Port de communication pour Compagnon	Description/Sécurité
HEADERCOLLAPSED		Bool	_secusrpar	Bandeau	Interface utilisateur/Général
LANG		Combo	_secusrpar	Langue	Interface utilisateur/Général
OPENMODE		Combo	_secusrpar	Module de démarrage	Interface utilisateur/Général
REFRESH_QRYTREE		Bool	_secusrpar	Recherche arborescente	Interface utilisateur/Général
DELEGATEID		Bool	_secusrpar	Délégation	Interface utilisateur/Général
		Date		Durée de délégation	Interface utilisateur/Général
GRIDLINES		Numeric	_secusrpar	Nombre maximun	Interface utilisateur/Grille

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
FMTDATE		Combo	_secusrpar	Format Nombre	Interface utilisateur/Grille
FMTFLOAT		Combo	_secusrpar	Format Date	Interface utilisateur/Grille
OPENINNEWWINDOW		Bool	_secusrpar	Ouvrir une fenêtre	Interface utilisateur/Document
VIEWMODE		Combo	_secusrpar	Mode d'affichage	Interface utilisateur/Document
THUMBYPAGE		Numeric	_secusrpar	Vignette par page	Interface utilisateur/Document
VERSIONS_ORDER		Combo	_secusrpar	Ordre des vignettes dans les versions	Interface utilisateur/Document
OPENTHUMB		Combo	_secusrpar	Télécharger/Modifier	Interface utilisateur/Document
UPLOADFILES		Combo	_secusrpar	Démarrage	Interface utilisateur/Fichier
KEEPORIGINFORMAT		Combo	_secusrpar	Fichiers numérisés	Interface utilisateur/Fichier
CTLFINGERPRINTS		Combo	_secusrpar	Contrôler l'intégrité	Interface utilisateur/Fichier
COMP1COLLAPSED		Bool	_secusrpar	Comparaison de fichier	Interface utilisateur/Fichier
COMP2COLLAPSED		Bool	_secusrpar	Comparaison de fichier	Interface utilisateur/Fichier
NOTIF_WORKFLOW		Bool	_secusrpar	Workflow	Mobile/Notification
NOTIF_INDEXATION		Bool	_secusrpar	Indexation	Mobile/Notification
NOTIF_BANNETTE		Bool	_secusrpar	Bannette	Mobile/Notification

From: <http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link: <http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=securite&rev=1505995176>

Last update: **2023/03/17 09:56**

