

Administration > Accueil

Tableau de Bord et Monitoring

A partir de la V3.3, EzGED se dote de grandes nouveautés. Parmi celles-ci, le **Tableau de Bord**.

Le **Tableau de Bord** permet de voir l'état global de votre serveur EzGED.

Le **Tableau de Bord** peut s'utiliser en complétion avec une autre fonctionnalité nouvelle que vous pouvez activer si le client approuve son utilisation : le **Monitoring**.

Le **Monitoring** permet d'avoir une vue globale du Tableau de Bord à distance de la machine et surtout, de plusieurs machines. Vous pourrez, si vos clients approuvent, surveiller ainsi toutes les machines à licence commerciale de votre parc. Les autres membres du même distributeur le pourront aussi si elles ont un compte sur l'Espace Client.

Attention L'activation du Monitoring nécessite un redémarrage d'EzGED ET l'accord de votre client.

Les données envoyées sont celles indiquées par le tableau de bord, elles seront stockées chez EzDEV.

Concernant le Monitoring, s'il est pertinent de l'activer sur votre équipement, trois points:

- **Le document sera bientôt disponible** Demander l'accord de votre client et en cas d'accord, lui faire signer le document que vous pouvez trouver sur l'[Espace Client](#).
- Faire votre demande de monitoring sur l'[Espace Client](#) en uploadant le document signé par votre client
- Activer le monitoring sur votre machine (voir ci-dessous)

Activer le monitoring

Dans *instance.conf*, passer le paramètre *monitoring* à 1. Par défaut ET au maximum, les envois de données se font toutes les 5 minutes (300 sec).

```
[ezged]
monitoring=1
monitoringperiod=300
```

Enregistrez (si, si).

Redémarrez la GED, laissez lui le temps de bien démarrer. Connectez-vous, le Tableau de Bord devrait vous indiquer l'état du Monitoring, soit Activé soit la date (dernière ligne sur l'image).

| - Statut | | | | |
|----------|--------|---|---------------------|---|
| Normal | | Votre révision | 11776 | - |
| Normal | | Serveur de Workflow | Démarré | - |
| Normal | 30 s | Travaux : Dernière exécution d'une étape | 2018-03-20 10:12:17 | - |
| Normal | 30 s | Travaux : Dernière mise en file d'une étape | 2018-03-20 10:12:17 | - |
| Normal | 30 min | Dernière révision disponible | 11780 | - |
| Normal | 30 min | Serveur de Travaux | Démarré | - |
| Normal | | Dernière sauvegarde de la base de données | 2018-03-19 09:25:14 | - |
| Normal | | Monitoring le plus récent | 2018-03-20 10:11:31 | - |

Mise à jour

Sur EzGED, les mises à jours mineures sont appelées des révisions.

A lire avant la mise à jour :

La mise à jour nécessite environ 2 à 3 minutes pour se finaliser, redémarre EzGED et ne peut pas l'indiquer donc après avoir attendu, rechargez la page et reconnectez-vous.

Pour savoir si une révision est disponible : Admin > Accueil > Mise à jour

Cet onglet vous permet de voir si une nouvelle révision est disponible et de l'installer.

From:
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:administration:accueil&rev=1524125297>

Last update: **2023/03/17 09:56**

