

# Accueil

## Tableau de Bord

A partir de la V3.3, EzGED se dote de grandes nouveautés. Parmi celles-ci, le **Tableau de Bord**.

Le **Tableau de Bord** permet de voir l'état global de votre serveur EzGED.

Le **Tableau de Bord** s'utilise en complétion avec une autre fonctionnalité nouvelle que vous pouvez activer si le client approuve son utilisation : le **Monitoring**.

Le **monitoring** permet d'avoir une vue globale du Tableau de Bord à distance de la machine et surtout, de plusieurs machines. Vous pourrez, si vos clients approuvent, surveiller ainsi toutes les machines à licence commerciale de votre parc. Les autres membres du même distributeur le pourront aussi si elles ont un compte sur l'Espace Client.

**Attention** L'activation du monitoring nécessite un redémarrage d'EzGED ET l'accord de votre client.

Les données envoyées sont celles indiquées par le tableau de bord.

Concernant le Monitoring, s'il est pertinent de l'activer sur votre équipement, trois points:

- Demander l'accord de votre client et en cas d'accord, lui faire signer le document que vous pouvez trouver sur l'[Espace Client](#). todo
- Faire votre demande de monitoring sur l'[Espace Client](#) en uploadant le document signé par votre client
- Activer le monitoring sur votre machine (voir ci-dessous)

## Activer le monitoring

Dans *instance.conf*, passer le paramètre *monitoring* à 1. Par défaut ET au maximum, les envois de données se font toutes les 5 minutes (300 sec) ce temps.

```
[ezged]
monitoring=1
monitoringperiod=300
```

Enregistrez (si, si).

Redémarrez la GED, laissez lui le temps de bien démarrer. Connectez-vous, le Tableau de Bord devrait vous indiquer l'état du Monitoring, soit Activé soit la date (dernière ligne sur l'image).

Statut				
Normal		Votre révision	11776	-
Normal		Serveur de Workflow	Démarré	-
Normal	30 s	Travaux : Dernière exécution d'une étape	2018-03-20 10:12:17	-
Normal	30 s	Travaux : Dernière mise en file d'une étape	2018-03-20 10:12:17	-
Normal	30 min	Dernière révision disponible	11780	-
Normal	30 min	Serveur de Travaux	Démarré	-
Normal		Dernière sauvegarde de la base de données	2018-03-19 09:25:14	-
Normal		Monitoring le plus récent	2018-03-20 10:11:31	-

## Mise à jour

From: <http://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link: <http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:administration&rev=1521799892>

Last update: **2023/03/17 09:56**

