

DOCUMENTATION

REFERENCES

Paramètres utilisateurs

Tables: _secusr, _secusrpar

Liste des paramètres utilisateurs:

Description/Information

| Nom du paramètre | Valeur par défaut | Type | Emplacement | Description | Interface |
|------------------|-------------------|---------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| SECUSR_LOGIN | | texte | _secusr | Login de l'utilisateur | Description/Informations |
| SECUSR_FNAME | | texte | _secusr | Nom | Description/Informations |
| SECUSR_LNAME | | texte | _secusr | Prénom | Description/Informations |
| SECUSR_MAIL | texte | _secusr | Email | Description/Informations | |

Description/Sécurité

| Nom du paramètre | Valeur par défaut | Type | Emplacement | Description | Interface |
|------------------|-------------------|---------|-------------|--|----------------------|
| SECUSR_SECGRPID | | combo | _secusr | Groupe | Description/Sécurité |
| SECUSR_PWD | | texte | _secusr | Mot de passe | Description/Sécurité |
| SECUSR_LOCK | | booleen | _secusr | Verrouillé | Description/Sécurité |
| SECUSR_SUPER | | booleen | _secusr | Super utilisateur | Description/Sécurité |
| SECUSR_VAL | | date | _secusr | Date d'expiration | Description/Sécurité |
| SECUSR_HOST | | texte | _secusr | Restriction d'ip | Description/Sécurité |
| FIXEDUSER | | booleen | _secusrpar | Réserver une session pour ce compte | Description/Sécurité |
| MULTIUSER | | Numeric | _secusrpar | Autoriser les sessions multiples sur ce compte | Description/Sécurité |
| COMPAGNON_PORT | | Numeric | _secusrpar | Port de communication pour Compagnon | Description/Sécurité |
| COMPAGNON_HOST | | Numeric | _secusrpar | Port de communication pour Compagnon | Description/Sécurité |

Interface utilisateur/Général

| Nom du paramètre | Valeur par défaut | Type | Emplacement | Description | Interface |
|------------------|-------------------|------|-------------|-------------|-----------|
|------------------|-------------------|------|-------------|-------------|-----------|

| Nom du paramètre | Valeur par défaut | Type | Emplacement | Description | Interface |
|------------------|-------------------|-------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| HEADERCOLLAPSED | | Bool | _secusrpar | Bandeau | Interface utilisateur/Général |
| LANG | | Combo | _secusrpar | Langue | Interface utilisateur/Général |
| OPENMODE | | Combo | _secusrpar | Module de démarrage | Interface utilisateur/Général |
| REFRESH_QRYTREE | | Bool | _secusrpar | Recherche arborescente | Interface utilisateur/Général |
| DELEGATEID | | Bool | _secusrpar | Délégation | Interface utilisateur/Général |
| | | Date | | Durée de délégation | Interface utilisateur/Général |

Liste OPENMODE Id/Label

| id | Libelle En | Libelle Fr |
|------------|---------------|-------------------|
| dashboard | Dashboard | Tableau de bord |
| archive | Archive | Archive |
| search | Global search | Recherche globale |
| basket | Basket | Bannette |
| workflow | Workflow | Workflow |
| signbook | Signbook | Parapheur |
| correction | Indexation | Correction |

Interface utilisateur/Grille

| Nom du paramètre | Valeur par défaut | Type | Emplacement | Description | Interface |
|------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|------------------------------|
| GRIDLINES | | Numeric | _secusrpar | Nombre maximum | Interface utilisateur/Grille |
| FMTDATE | | Combo | _secusrpar | Format Nombre | Interface utilisateur/Grille |
| FMTFLOAT | | Combo | _secusrpar | Format Date | Interface utilisateur/Grille |

Interface utilisateur/Document

| Nom du paramètre | Valeur par défaut | Type | Emplacement | Description | Interface |
|------------------|-------------------|---------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| OPENINNEWWINDOW | | Bool | _secusrpar | Ouvrir une fenêtre | Interface utilisateur/Document |
| VIEWMODE | | Combo | _secusrpar | Mode d'affichage | Interface utilisateur/Document |
| THUMBYPAGE | | Numeric | _secusrpar | Vignette par page | Interface utilisateur/Document |
| VERSIONS_ORDER | | Combo | _secusrpar | Ordre des vignettes dans les versions | Interface utilisateur/Document |
| OPENTHUMB | | Combo | _secusrpar | Télécharger/Modifier | Interface utilisateur/Document |

Valeurs admises par VIEWMODE:

| Valeur | Description |
|---------|-------------------------------|
| thumbs | Vue vignettes |
| mixte | Vue taille réelle + vignettes |
| realize | Vue taille réelle |

Interface utilisateur/Fichier

| Nom du paramètre | Valeur par défaut | Type | Emplacement | Description | Interface |
|------------------|-------------------|-------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| UPLOADFILES | | Combo | _secusrpar | Démarrage | Interface utilisateur/Fichier |
| KEEPORIGINFORMAT | | Combo | _secusrpar | Fichiers numérisés | Interface utilisateur/Fichier |
| CTLFINGERPRINTS | | Combo | _secusrpar | Contrôler l'intégrité | Interface utilisateur/Fichier |
| COMP1COLLAPSED | | Bool | _secusrpar | Comparaison de fichier | Interface utilisateur/Fichier |
| COMP2COLLAPSED | | Bool | _secusrpar | Comparaison de fichier | Interface utilisateur/Fichier |

Mobile/Notification

| Nom du paramètre | Valeur par défaut | Type | Emplacement | Description | Interface |
|------------------|-------------------|------|-------------|-------------|---------------------|
| NOTIF_WORKFLOW | | Bool | _secusrpar | Workflow | Mobile/Notification |
| NOTIF_INDEXATION | | Bool | _secusrpar | Indexation | Mobile/Notification |
| NOTIF_BANNETTE | | Bool | _secusrpar | Bannette | Mobile/Notification |

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=securite>

Last update: **2023/03/17 09:56**

