

DOCUMENTATION

REFERENCES

Paramètres utilisateurs

Tables: _secusr, _secusrpar

Liste des paramètres utilisateurs:

Description/Information

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
SECUSR_LOGIN		texte	_secusr	Login de l'utilisateur	Description/Informations
SECUSR_FNAME		texte	_secusr	Nom	Description/Informations
SECUSR_LNAME		texte	_secusr	Prénom	Description/Informations
SECUSR_MAIL	texte	_secusr	Email	Description/Informations	

Description/Sécurité

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
SECUSR_SECGRPID		combo	_secusr	Groupe	Description/Sécurité
SECUSR_PWD		texte	_secusr	Mot de passe	Description/Sécurité
SECUSR_LOCK		booleen	_secusr	Verrouillé	Description/Sécurité
SECUSR_SUPER		booleen	_secusr	Super utilisateur	Description/Sécurité
SECUSR_VAL		date	_secusr	Date d'expiration	Description/Sécurité
SECUSR_HOST		texte	_secusr	Restriction d'ip	Description/Sécurité
FIXEDUSER		booleen	_secusrpar	Réserver une session pour ce compte	Description/Sécurité
MULTIUSER		Numeric	_secusrpar	Autoriser les sessions multiples sur ce compte	Description/Sécurité
COMPAGNON_PORT		Numeric	_secusrpar	Port de communication pour Compagnon	Description/Sécurité
COMPAGNON_HOST		Numeric	_secusrpar	Port de communication pour Compagnon	Description/Sécurité

Interface utilisateur/Général

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
------------------	-------------------	------	-------------	-------------	-----------

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
HEADERCOLLAPSED		Bool	_secusrpar	Bandeau	Interface utilisateur/Général
LANG		Combo	_secusrpar	Langue	Interface utilisateur/Général
OPENMODE		Combo	_secusrpar	Module de démarrage	Interface utilisateur/Général
REFRESH_QRYTREE		Bool	_secusrpar	Recherche arborescente	Interface utilisateur/Général
DELEGATEID		Bool	_secusrpar	Délégation	Interface utilisateur/Général
		Date		Durée de délégation	Interface utilisateur/Général

Liste OPENMODE Id/Label

id	Libelle En	Libelle Fr
dashboard	Dashboard	Tableau de bord
archive	Archive	Archive
search	Global search	Recherche globale
basket	Basket	Bannette
workflow	Workflow	Workflow
signbook	Signbook	Parapheur
correction	Indexation	Correction

Interface utilisateur/Grille

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
GRIDLINES		Numeric	_secusrpar	Nombre maximum	Interface utilisateur/Grille
FMTDATE		Combo	_secusrpar	Format Nombre	Interface utilisateur/Grille
FMTFLOAT		Combo	_secusrpar	Format Date	Interface utilisateur/Grille

Interface utilisateur/Document

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
OPENINNEWWINDOW		Bool	_secusrpar	Ouvrir une fenêtre	Interface utilisateur/Document
VIEWMODE		Combo	_secusrpar	Mode d'affichage	Interface utilisateur/Document
THUMBYPAGE		Numeric	_secusrpar	Vignette par page	Interface utilisateur/Document
VERSIONS_ORDER		Combo	_secusrpar	Ordre des vignettes dans les versions	Interface utilisateur/Document
OPENTHUMB		Combo	_secusrpar	Télécharger/Modifier	Interface utilisateur/Document

Valeurs admises par VIEWMODE:

Valeur	Description
thumbs	Vue vignettes
mixte	Vue taille réelle + vignettes
realize	Vue taille réelle

Interface utilisateur/Fichier

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
UPLOADFILES		Combo	_secusrpar	Démarrage	Interface utilisateur/Fichier
KEEPORIGINFORMAT		Combo	_secusrpar	Fichiers numérisés	Interface utilisateur/Fichier
CTLFINGERPRINTS		Combo	_secusrpar	Contrôler l'intégrité	Interface utilisateur/Fichier
COMP1COLLAPSED		Bool	_secusrpar	Comparaison de fichier	Interface utilisateur/Fichier
COMP2COLLAPSED		Bool	_secusrpar	Comparaison de fichier	Interface utilisateur/Fichier

Mobile/Notification

Nom du paramètre	Valeur par défaut	Type	Emplacement	Description	Interface
NOTIF_WORKFLOW		Bool	_secusrpar	Workflow	Mobile/Notification
NOTIF_INDEXATION		Bool	_secusrpar	Indexation	Mobile/Notification
NOTIF_BANNETTE		Bool	_secusrpar	Bannette	Mobile/Notification

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=securite&rev=1507275525>

Last update: **2023/03/17 09:56**

