

DOCUMENTATION

TUTORIAUX

REFERENCES

Mode DEBUG

Vous pouvez lancer le serveur de travaux en ligne de commande en activant le debug

```
>python C:\nchp\usr\loca\nchp\ezged\bin\jobd.py 1
```

Il est également possible de préciser le fichier d'instance à charger:

```
>python C:\nchp\usr\loca\nchp\ezged\bin\jobd.py 1 -  
EZGED_INSTANCE=moninstance
```

Liste des travaux

Liste des status

| Status | Valeur (ID) | Définition |
|---------------------|-------------|---|
| NORMAL | 0 | Le travail est prêt et en attente d'être traité par le serveur de travaux |
| QUEUED | 1 | Le travail est en file, i.e sélectionné par le serveur de travaux pour s'exécuter |
| ENDED PURGEABLE | 2 | Le travail est terminé. Il sera purgé automatiquement |
| ENDED NOT PURGEABLE | 3 | Le travail est terminé. Il ne sera pas purgé automatiquement |
| ERROR | 4 | Le travail est en erreur. Des tentatives d'exécution seront faites périodiquement (par défaut toutes les 3 mins) |
| CRITICAL ERROR | 5 | Le travail a rencontré une erreur critique (il est désactivé donc pas de ré-exécution périodique). Ce status est également utilisé pour mettre un travail en attente de l'indexation complète de son document (Centre d'indexation) |

Options de purge

| Option | Valeur | Description |
|--------|--------|-------------------------|
| NOW | 0 | Purgeable immédiatement |
| HOURLY | 1 | Purgeable chaque heure |

| Option | Valeur | Description |
|---------|--------|--------------|
| DAILY | 2 | Chaque jour |
| MONTHLY | 3 | Chaque mois |
| YEARLY | 4 | Chaque année |
| NEVER | 5 | Jamais purgé |

Liste des types

| Type | Valeur (ID) | Description |
|---------------|-------------|-------------|
| MISCELLANEOUS | 0 | Divers |
| SYSTEM | 1 | |
| FILE SYSTEM | 2 | |
| WORKFLOW | 3 | |
| TABLES | 4 | |
| EXPORT | 5 | |
| IMPORT | 6 | |
| DOCPAK | 7 | |
| COLD | 8 | |

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=travaux&rev=1512467027>

Last update: **2023/03/17 09:56**

